



迈格康 (MGK) 企业管理平台 (EMP)

用户使用指南

Version: 20201210-1.0.2

前言

本文档适用迈格康企业管理平台（MGK-EMP）的用户使用手册，文档描述、图片等内容都是基于软件1.0.0，如果有软硬件升级，请以新发布的文档为准。

本文档主要包含了MGK企业管理平台用户登陆，配置和管理信息等相关内容说明，可以作为维护人员的参考资料，并可作为操作使用人员的指导手册。

版本说明

本手册对应产品的软件版本：MGK-EMP，1.0.0

阅读对象

工程技术人员、维护人员、使用MGK企业管理平台的用户

一. 系统构成

MGK-EMP企业管理平台主要由6个部分构成：首页、用户、群组、部门、管理订单以及日志。用户可以通过页面上方的导航栏点击切换页面

MGK
登陆
EMP
平台

- 首页
- 用户
- 群组
- 部门
- 管理订单
- 日志

二. 登陆

登陆方式:

- 1、打开任意浏览器，在地址栏内输入域名：
<https://poc.mgkcorp.com/emp>;
- 2、在弹出的登录窗口，输入账号和密码（如右图所示）
- 3、账号和密码需AMP管理员提供
- 4、点击【登录】按钮，登录。
- 5、当同一用户名同一时间在异地登录时，先登录的用户在执行操作时无响应，需退出平台重新登陆。



1. 首页

数据页面展示

账户设置：修改登陆密码

数据展示：展示已开户的企业数据，终端登陆

在线用户，正在通话用户数

基础消息：当前企业用户账户信息

企业信息：当前企业账户信息

MGK 企业管理平台

EMS Test 退出登录 账户设置

首页 · 详情

企业开户总数 4

当前在线用户数 1

正在通话用户数 0

基础信息

姓名 EMS

手机 +86 13562541223

邮箱 ems@123.com

本次登录地址 219.131.10.19

本次登录时间 2020-12-08 20:47:51

企业信息

企业编号 200039

企业名称 EMS Test

邮箱 ems@123.com

企业地址

行业

联系电话

区域 深圳

状态

2. 用户-1

查询

输入用户姓名、用户号码等可快速查询用户页面，可以查看企业用户信息，也可以对用户信息进行编辑、修改等操作

用户列表

选择批量修改： 详见第3页

选中项分配到群组： 详见第3页

用户列表：

编辑：

删除：

MGK 企业管理平台

用户

用户姓名 输入姓名

用户类型 全部

用户分类 全部

对讲组 全部

用户号码 输入号码

部门 全部

用户状态 全部

详情属性 收缩

手机号码 输入手机号码

IMEI 输入IMEI

ICCID 输入ICCID

机卡绑定 全部

IMS I 输入IMS I

MEID 输入MEID

终端类型 输入终端类型

查询

选中项批量修改 选中项分配到群组

<input type="checkbox"/>	用户姓名	用户号码	用户类型	订购服务	所属群组	部门	用户到期时间	详情	操作
<input type="checkbox"/>	dds	20003960000	调度台用户	调度台-1年	点击查看	2部	2021-12-07		编辑 删除
<input type="checkbox"/>	wd	20003930000	终端用户	MagOne H58集群对讲服务	点击查看	2部	2030-12-07		编辑 删除
<input type="checkbox"/>	dd	20003930001	终端用户	全功能-1年	点击查看	1部	2021-12-08		编辑 删除
<input type="checkbox"/>	ww	20003930002	终端用户	全功能-1年	点击查看		2021-12-08		编辑 删除

首页 < 1 > 尾页 共1页 每页10条 合计4条数据

3. 用户-2

选中项批量修改

选中用户批量更改终端账号信息和功能

选中项分配到群组

选中用户批量更改终端账号群组、用户级别和默认组

选中项批量修改 | 选中项分配到群组

GPS上报方式	保留上报方式	▼	拍传接收号码	保留拍传接收号码	▼
所属部门	全部	▼	一键告警号码	保留一键告警号码	▼
只显示本部门	保留当前选择	▼	用户状态	保留当前选择	▼
强制开机启动	保留当前选择	▼	程序检查更新	保留当前选择	▼
来电接听设置	保留当前选择	▼	用户级别	保留当前选择	▼

批量修改

选中项批量修改 | 选中项分配到群组

分配至该群组	未选择	▼	设置成员级别	<input type="text"/>
--------	-----	---	--------	----------------------

设为默认组

批量分配

4. 用户-3

基本属性 (带*必填项)

用户号码: 不可编辑

用户密码: 修改终端用户登陆密码

用户姓名: 修改终端用户姓名

手机号: 填写终端用户手机号码

职位: 自定义填写

备注: 自定义填写

终端和卡信息

终端型号: 自定义填写, 一般备注用

IMEI: 自动登陆类型的终端需要填写

MEID: 机卡绑定选是后需要填写, 否则不能登陆

终端序列号: 自定义填写, 一般备注用

机卡绑定: 选是后ICCID和IMEI、MEID都要填写换了其他卡或者终端都会登录不上

ICCID: 机卡绑定选是后需要填写

IMSI: 自定义填写, 一般备注用

基本属性

订单: 08067855(全功能-1年)

用户号码: 20003830000

用户密码: 92f9n84z

* 使用随机密码

用户姓名: 用户1

手机号:

职位:

备注: 备注字数不能超过100个

终端和卡信息 [收起](#)

终端型号:

IMEI:

MEID:

当使用电信卡时,请务必填写该项

终端序列号:

机卡绑定: 是 否

ICCID:

IMSI:

5. 群组

企业群组

创建群组：点击创建群组创建新群组

编辑：群组信息编辑（详细描述见11）

删除：删除该群组

查询：输入姓名、号码、部门、类型快速找到用户

群组：用户更换群组时下拉选中要更换的群组

级别：设置用户级别（1-999级）高等级用户可抢话低级用户

更换默认群组：企业显示处，用户列表中勾选需要变更的用户，在“群组”下拉栏选中群组，勾选“设为默认组”，确认分配群组后分配成功

添加普通群组流程：企业显示处，用户列表中勾选需要变更的用户，在“群组”下拉栏选中群组，确认分配群组后分配成功

The screenshot displays the MGK Enterprise Management Platform interface. The top navigation bar includes the MGK logo, a hamburger menu, the platform name 'MGK 企业管理平台', and user information 'EMS Test' with options for '退出登录' (Logout) and '账户设置' (Account Settings). The main content area is titled 'EMS Test - 企业群组' and features a sidebar with navigation options: '企业群组' (Enterprise Groups) and '自建组' (Self-built Groups). The '创建群组' (Create Group) modal is open, showing a list of groups: '企业 EMS T...' (selected), '其他组(2)', and '初始群组(4)'. Below the list, it indicates '共 2 个' (Total 2). The main area contains a search form with fields for '姓名' (Name), '号码' (Number), '部门' (Department), and '类型' (Type), along with a '查询' (Search) button. Below the search form is a table of users with columns for '姓名' (Name), '类型' (Type), '号码' (Number), '所属群组' (Belonging Group), and '部门' (Department). The table lists four users: dds, wd, dd, and ww. Below the table, there are fields for '群组' (Group) and '级别' (Level), and a '确认分配群组' (Confirm Assign Group) button. A note at the bottom explains the level system: '1. 设置组成员级别，数值越低，级别越高(数值范围: 1-255); 2. 同一对讲组中，高级别的对低级用户有优先通话(抢话)'.

MGK 企业管理平台

EMS Test - 企业群组

企业群组 自建组

创建群组

姓名 输入姓名 号码 输入号码

部门 请选择 类型 全部 查询

<input type="checkbox"/>	姓名	类型	号码	所属群组	部门
<input type="checkbox"/>	dds	☎	20003960000	点击查看	2部
<input type="checkbox"/>	wd	☎	20003930000	点击查看	2部
<input type="checkbox"/>	dd	☎	20003930001	点击查看	1部
<input type="checkbox"/>	ww	☎	20003930002	点击查看	

共 4 已选中 0

群组 请选择群组 级别 输入级别

设为默认组

*设置选中群组为用户每次登录时的默认群组

确认分配群组

1. 设置组成员级别，数值越低，级别越高(数值范围: 1-255)
2. 同一对讲组中，高级别的对低级用户有优先通话(抢话)

6. 部门

企业部门

创建部门：点击创建部门创建总部门

创建下级部门：创建下级部门先点击该部门后
再点击创建部门

编辑：选中部门点击编辑，更改部门名称

删除：删除该部门

查询：输入姓名号码可快速查询用户

修改用户部门：企业显示处，用户列表框选中
用户，点击“所属部门”选择需要变更的部门，
点击批量修改部门，完成部门修改

说明1：权重为部门在列表中的排序，0-9999，
数值越大排位越前

说明2：部门在企业设置中的作用：会体现在终
端的通讯录中，查找到用户，可以通过通讯录
进行单呼和临时组呼的操作

The screenshot displays the MGK Enterprise Management Platform interface. The main content area is titled "EMS Test - 企业部门" and includes a sidebar with navigation options: 首页, 用户, 群组, 部门, 管理订单, and 日志. The "部门" section is active, showing a tree view of departments under "企业 EMS Test" with sub-departments "1部" and "2部".

Below the tree view, there are buttons for "创建部门", "编辑", and "删除". A table lists existing departments with columns for "姓名", "类型", "号码", and "部门". The table contains the following data:

姓名	类型	号码	部门
dds	☐	20003960000	2部
ww	☐	20003930002	
dd	☐	20003930001	1部
wd	☐	20003930000	2部

Below the table, there are search fields for "姓名" and "号码", and a "查询" button. A "提示" message states: "选中对应部门点击'创建部门'即可创建下级部门".

At the bottom, there is a modal window for "编辑部门" (Edit Department) with fields for "部门名称" (Department Name) and "权重" (Weight). The "部门名称" field contains "1部" and the "权重" field contains "0". A red note below the weight field says: "所填数字越大，部门排位越靠前". There are "确定" (Confirm) and "取消" (Cancel) buttons at the bottom of the modal.

7. 管理订单

查询

服务订单查看，输入订单ID等快速查询订单状况

MGK 企业管理平台

管理订单

EMS Test 退出登录 账户设置

管理订单

订单ID 输入订单ID

服务套餐 全部

状态 全部

到期时间 选择到期时间范围

查询 导出

序号	订单ID	代理商	服务套餐	有效期	服务数量	用户数量	续费用户数	到期日期	状态
1	08087806	MGK Test	全功能-1年	12个月	2	2/0	0	2021-12-08	已生效
2	08072066	MGK Test	全功能-1年	12个月	1	1/0	0	2021-12-07	已生效
3	08071678	MGK Test	调度台-1年	12个月	1	1/0	0	2021-12-07	已生效
4	08074337	MGK Test	MagOne H58集群对讲服务	永久	1	1/1	0	2030-12-07	已生效

首页 < 1 > 尾页 共1页 每页10条 合计4条数据

8. 日志

日志查询

查询：日志级别、日志编号等选择对应项可快速查询日志信息

MGK 企业管理平台

EMS Test 退出登录 账户设置

日志

日志级别: 全部

日志内容: 日志内容

创建时间: 选择创建时间范围

来源模块: 全部

查询

日志级别	日志编号	来源模块	来源用户	创建时间	日志内容
信息	41	登录	200039	2020-12-08 22:17:33	登录成功。IP: 219.131.10.19
信息	40	登录	200039	2020-12-08 21:25:14	登录成功。IP: 219.131.10.19
信息	39	登录	200039	2020-12-08 20:40:33	登录成功。IP: 219.131.10.19
信息	38	登录	200039	2020-12-08 18:06:21	注销成功。IP: 219.131.10.19
警告	37	部门	200039	2020-12-08 18:05:31	删除子部门【1部1】成功
信息	36	部门	200039	2020-12-08 17:59:12	企业用户【dd】20003930001移动到部门【1部】成功
信息	35	部门	200039	2020-12-08 17:58:54	企业用户【dd】20003960000移动到部门【2部】成功
信息	34	部门	200039	2020-12-08 17:58:54	企业用户【dds】20003960000移动到部门【2部】成功
信息	33	部门	200039	2020-12-08 17:57:59	企业用户【vww】20003930002移动到部门【1部1.2】成功
信息	32	部门	200039	2020-12-08 17:57:38	创建子部门【1部1, 2.1】权重【0】

首页 < 1 2 3 4 5 > 尾页 共 5 页 每页 10 条 合计 41 条数据

版权声明

本手册为迈格康（深圳）科技有限公司版权所有，并保留对本手册及本声明的最终解释权和修改权。未得到迈格康（深圳）科技有限公司的书面许可，任何人不得以任何方式或形式对本手册内的任何部分进行复制、摘录、备份、修改、传播、翻译成其它语言、将其全部或部分用于商业用途。

免责声明

本手册依据现有信息制作，其内容如有更改，恕不另行通知。迈格康（深圳）科技有限公司在编写该手册的时候已尽最大努力保证其内容准确可靠，但迈格康（深圳）科技有限公司不对本手册中的遗漏、不准确或印刷错误导致的损失和损害承担责任。

技术支持

迈格康（深圳）科技有限公司建立了完善的服务体系，并提供电话热线服务。客户在产品使用过程中遇到问题时可随时通过服务支持热线以及微信公众号与迈格康（深圳）科技有限公司联系。此外，客户还可通过迈格康（深圳）科技有限公司网站及时了解最新产品动态，以及下载需要的技术文档。



迈格康（深圳）科技有限公司

地址：深圳市前海深港合作区南山街道兴海达到3046号香江金融大厦1015-1016

电话：400-9698-520

网址：<https://www.mgkcorp.com>